


# Endpoint Secure Pada NGAF

## Panduan Konfigurasi

Versi 8.0.26



## Data Perubahan

Tanggal	Keterangan Perubahan
Nov 25, 2020	Panduan Konfigurasi Endpoint Secure pada NGAF

## Daftar isi

BAB 1 Skenario Penerapan .....	1
BAB 2 Langkah Konfigurasi .....	1
Langkah 1 Konfigurasi pada Sangfor Platform-X.....	1
Langkah 2 Koneksi NGAF ke Sangfor Platform-X.....	5
Langkah 3 Mengaktifkan Endpoint Secure pada NGAF .....	6
Langkah 4 Mengaplikasikan Agen pada Endpoint.....	8


## BAB 1 Skenario Penerapan

Mulai dari versi NGAF8.0.26, NGAF menambahkan Endpoint Secure pada NGAF. Peningkatan ini dengan menambahkan antar muka pengaturan antara MGR cloud image dan ke dalam antar muka pengaturan NGAF. Peningkatan ini membuat administrator dapat mengatur dari kedua MGR dan NGAF secara bersamaan. ES ditambahkan kedalam NGAF.


## BAB 2 Langkah Konfigurasi

### Langkah 1 Konfigurasi pada Sangfor Platform-X

1. Anda dapat mengakses pada <https://x.sangfor.com> dan pilih login kedalam Platform-X.




2. Setelah anda klik login, Anda akan dialihkan menuju halaman berikut, Anda harus memasukkan *user* dan *password* untuk masuk.




 **Catatan:** Registrasi pertama kali pengguna akan menerima *user* dan *password* melalui SMS.

3. Jika anda login untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk merubah *password*. Setelah *password* berubah, anda dapat login kembali ke Platform-X.




#### 4. Berikut adalah tampilan layar dari Platform-X.




## Langkat 2 Tambahkan aset baru pada Platform-X

1. Pada Asset > Branch Device dan klik New untuk menambahkan cabang baru.




2. Masukan nama cabang/branch, branch device, access token, pilih lokasi perangkat, dan pilih groupnya.




**Catatan:** Secara umum, access token dibuat secara acak. Anda dapat merubah access token jika diperlukan.

3. Setelah semua informasi telah dimasukan, anda dapat mengklik OK.




4. Setelah anda klik OK, aset cabang telah berhasil dibuat.



## Langkah 2 Koneksi NGAF ke Sangfor Platform-X


Melalui NGAF WebUI, Pada Next Gen Security System > Cloud Correlation > Cloud Correlation Options, Pilih PlatformX.

1. Masukkan CorpID, device name/nama alat, access token, lalu klik tombol Connect.




## Langkah 3 Aktifkan Endpoint Secure pada NGAF


1. Pada Next Gen Security System > Endpoint Protection > Endpoint Correlation Options.



2. Klik Endpoint Secure pada NGAF untuk masuk ke Endpoint Secure server di PX.



3. Selanjutnya NGAF akan berhasil terhubung pada Endpoint Secure server di PX




## Langkah 4 Mengaplikasikan Agen pada Endpoint


1. Anda dapat klik pada Agent Deployment untuk proses konfigurasi.




2. Pilih zone, interface, dan alamat IP yang terkoneksi pada agen untuk terhubung dengan NGAF dan dapat dilakukan instalasi. Lalu klik Add.



3. Klik tombol generate. Setelah instalasi berhasil dilakukan, anda dapat klik download dan membagikan file tersebut pada pengguna untuk di instal.





Copyright © SANGFOR Technologies Inc. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of SANGFOR Technologies Inc.

SANGFOR is the trademark of SANGFOR Technologies Inc. All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied. The information in this document is subject to change without notice. To obtain the latest version, contact the international service center of SANGFOR Technologies Inc

